

## Module 8

Fonctions avancées d'un logiciel de dessin

---

### DOCUMENTATION PALETTES D'OUTIL


---

CRÉATION DE PALETTES D'OUTILS.....	2
<b>Méthodes de création de palettes d'outils</b> .....	2
<b>Méthodes d'ajout d'outils à des palettes d'outils</b> .....	2
<b>Personnalisation des palettes d'outils</b> .....	3
CRÉATION ET MODIFICATION DES PALETTES D'OUTILS.....	3
<b>Création d'une palette d'outils</b> .....	3
<b>Création d'une palette d'outils comportant un contenu DesignCenter</b> .....	3
<b>Ajout d'une ligne de séparation dans une palette d'outils</b> .....	4
<b>Ajout de texte dans une palette d'outils</b> .....	4
<b>Création d'une palette d'outils en lecture seule</b> .....	4

# CRÉATION DE PALETTES D'OUTILS

## Méthodes de création de palettes d'outils

- Utilisez le menu contextuel de la palette d'outils pour créer une palette vide.
- Utilisez le menu contextuel de DesignCenter pour créer un onglet de palette d'outils avec un contenu prédéfini.



## Méthodes d'ajout d'outils à des palettes d'outils

Vous pouvez ajouter des outils à une nouvelle palette d'outils ou une palette d'outils existante à l'aide de plusieurs méthodes.

- Faites glisser les outils depuis votre dessin. Les outils incluent les objets géométriques, les cotes, les remplissages, les blocs, les Xrés, les images raster et les tableaux. Vous pouvez également ajouter des lumières, des caméras, des styles visuels et des matériaux (non disponible dans AutoCAD LT).
- Faire glisser des dessins, des blocs et des hachures depuis DesignCenter. Les dessins que vous ajoutez à une palette d'outils sont insérés en tant que blocs lorsque vous les faites glisser vers le dessin.
- Faites glisser les boutons de la barre d'outils depuis la boîte de dialogue Personnaliser.
- Faites glisser les commandes du volet Liste des commandes de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur (CUI).

- Collez les outils d'une palette d'outils à une autre.

## Personnalisation des palettes d'outils

---

Après avoir créé une palette, modifiez-la en fonction de vos besoins :

- Réorganisez les outils en les déplaçant ou en les triant.
- Ajoutez du texte et des lignes de séparation.
- Déplacez un onglet de palette d'outils vers le haut ou le bas de la liste des onglets grâce au menu contextuel ou à la boîte de dialogue Personnaliser.
- Supprimez les palettes d'outils dont vous n'avez plus besoin. (Les palettes d'outils que vous supprimez sont perdues, à moins que vous ne les enregistriez d'abord en les exportant dans un fichier.)
- Définissez le chemin d'accès à vos palettes d'outils depuis l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Ce chemin peut indiquer un emplacement partagé du réseau.
- Associez un groupe de palettes d'outils personnalisable à chaque groupe de fonctions du ruban.
- Modifiez l'état en lecture seule de la palette dans le dossier *Palettes*. Si une palette d'outils est définie comme étant en lecture seule, une icône de verrou apparaît dans l'angle inférieur de la palette d'outils. Ceci indique que les seules modifications que vous pouvez apporter à la palette d'outils concernent les paramètres d'affichage et la réorganisation de ses icônes.

---

# CRÉATION ET MODIFICATION DES PALETTES D'OUTILS

---

Personnalisation des palettes d'outils contenant des commandes, des blocs et d'autres éléments.

### Remarque :

Veillez à ne pas créer ni renommer de palettes d'outils lorsque l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur est affiché.

## Création d'une palette d'outils

---

1. Cliquez sur l'onglet **Vue** ➤ **Palettes** ➤ **Fenêtre des palettes d'outils**. 
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide à l'intérieur d'une palette d'outils, puis sélectionnez **Nouvelle palette**.
3. Dans la zone de texte, entrez un nom pour la nouvelle palette.

## Création d'une palette d'outils comportant un contenu DesignCenter

---

1. Cliquez sur l'onglet **Vue** ➤ le groupe de fonctions **Palettes** ➤ **DesignCenter**. 

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément dans l'arborescence de DesignCenter. Cliquez sur Créer une palette d'outils. La nouvelle palette d'outils contient les dessins, les blocs ou les hachures issus de l'élément sélectionné.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan dans la zone de contenu de DesignCenter. Cliquez sur Créer une palette d'outils. La nouvelle palette d'outils contient les dessins, les blocs ou les hachures issus de la zone de contenu de DesignCenter.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dessin dans la zone de contenu ou l'arborescence de DesignCenter. Cliquez sur Créer une palette d'outils de blocs. La nouvelle palette d'outils contient les blocs issus du dessin sélectionné.

Vous pouvez faire glisser d'autres dessins, blocs ou hachures de la zone de contenu de DesignCenter vers la palette d'outils.

### Ajout d'une ligne de séparation dans une palette d'outils

---

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide à l'intérieur de la fenêtre Palettes d'outils, puis sélectionnez ajouter un séparateur.
2. Si nécessaire, faites glisser le texte à l'emplacement approprié dans la fenêtre.

### Ajout de texte dans une palette d'outils

---

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide à l'intérieur d'une palette d'outils, puis sélectionnez Ajouter du texte.
2. Entrez le texte dans la zone de texte.
3. Si nécessaire, faites glisser le texte vers l'emplacement approprié dans la palette.

### Création d'une palette d'outils en lecture seule

---

1. Accédez au fichier de palettes d'outils (ATC) dans l'un des emplacements suivants :
  - Windows XP : <lecteur>:/Documents and Settings/<nom d'utilisateur>/Application Data/Autodesk/<nom du produit>/<version>/<langue>/Support/ToolPalette/Palettes
  - Windows 7 ou Windows 8 :<lecteur>:/users/<nom d'utilisateur>/AppData/Roaming/Autodesk/<nom du produit>/<version>/<langue>/Support/ToolPalette/Palettes
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier, puis sélectionnez Propriétés.
3. Dans l'onglet général, sélectionnez Lecture seule, puis cliquez sur OK.

Une icône de verrou apparaît dans l'angle inférieur de la palette d'outils.